ROBOT ID × Evernote SSO 設定

操作マニュアル

2023 年 9 月 29 日

ブルーテック株式会社

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

目次

■1 ROBOT ID と Evernote の SSO 連携の流れ..... 1
■2 ROBOT ID の設定..... 2
2-1 カスタム属性を作成する..... 2
2-2 カスタム属性を設定する..... 2
2-3 SAML 設定を行う..... 4
2-4 証明書のダウンロードを行う..... 6
■3 Evernote の設定..... 8
3-1 SSO 設定を行う..... 8

※ご利用ブラウザ、端末のバージョン等により表示画面が異なる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
※操作マニュアル中で使用している Evernote の画面は 2019 年 2 月時点のものとなります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

■1 ROBOT ID と Evernote の SSO 連携の流れ

ROBOT ID のシングルサインオン（以下、SSO）を利用して他システムと連携するためには、「カスタム属性」「SAML 設定」「セキュリティルール」「アカウント」の設定が必要です。本書では「カスタム属性」の作成手順と Evernote と連携する際の「SAML 設定」の設定値についてご案内いたします。
他の設定につきましては、操作マニュアル「ROBOT ID」をご参照ください。

本設定は ROBOT ID の管理者権限アカウント、Evernote の管理者権限アカウントからのみ設定可能です。

STEP1 ROBOT ID 側でカスタム属性を作成する
▼
STEP2 ROBOT ID 側で SAML の設定を行う
▼
STEP3 ROBOT ID 側で証明書をダウンロードする
▼
STEP4 Evernote 側で SSO の設定を行う

ROBOT ID と Evernote の連携を設定するには、SSO がご利用可能な Evernote のご契約が必要です。
また、Evernote に別途ご利用ユーザーのアカウント登録が必要です。
ただし、Just In Time（以下、JIT）プロビジョニング*1 を使用する場合は、アカウント登録不要です。

*1 JIT プロビジョニングを使用すると、ROBOT ID から連携先 SP に SSO ログインするタイミングで SP 側にアカウントを作成・更新することができます。
JIT プロビジョニングのご使用は、連携先 SP で JIT プロビジョニングに対応している必要があります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

■2 ROBOT ID の設定

ROBOT ID にてカスタム属性の作成、Evernote 用の SAML 設定および証明書のダウンロードを行います。設定は ROBOT ID の管理者権限アカウントからのみ実施可能です。
詳しい設定方法につきましては操作マニュアル「ROBOT ID」も併せてご参照ください。

2-1 カスタム属性を作成する

SAML 設定の「名前識別子の値」（SAMLResponse の NameID）に設定するカスタム属性を作成します。

POINT

Evernote の場合、「名前識別子の値」（SAMLResponse の NameID）には Evernote に登録されているメールアドレスを設定します。値の設定は各アカウントで行います。
Evernote に登録されているメールアドレス用項目が作成済みの場合は、新規作成する必要はございません。



1. ［カスタム属性］タブをクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。



3. 項目を設定し、［保存］をクリックします。

POINT

セキュリティ上、種別は「各アカウントで、この属性に対応する値を保持しますが、アドミニストレーターのみ変更可能です。」を選択し、設定値をアドミニストレーターで管理することを推奨します。

2-2 カスタム属性を設定する

Evernote との連携用に作成したカスタム属性の値を設定します。
ここでは種別を「各アカウントで、この属性に対応する値を保持しますが、アドミニストレーターのみ変更可能です。」とした場合の手順をご案内します。他の種別を選択した場合は操作マニュアル「ROBOT ID」をご参照ください。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

1. ［アカウント］タブをクリックします。

2. 設定するアカウントのログイン ID をクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.



4. 項目を設定し、[保存] をクリックします。

2-3 SAML 設定を行う

1. [SAML 設定] タブをクリックします。

2. 「新規作成」をクリックします。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.



3. 以下の情報を設定し、[保存] をクリックします。

以下の項目は Evernote との連携において必須となる項目です。

名前：連携するシステムの名称など、任意の名前を入力します。

接続識別子：半角英数字で最大 30 文字の任意の文字列を入力します。ここで設定した文字列が「SSO 利用時の URL」に設定されます。

有効：ラジオボタン「ON」を選択します。

IdP initiated SSO：ラジオボタン「OFF」を選択します。

エンティティ ID：「https://www.evernote.com/saml2」を入力します。

ACS URL：「https://www.evernote.com/SamlConsumer.action」を入力します。

SAML レスポンスに証明書を含める：ラジオボタン「OFF」を選択します。

署名対象のノード：「Response」を選択します。

署名方式：「RSA_SHA256」を選択します。

ダイジェスト方式：「SHA256」を選択します。

名前識別子の署名：「EmailAddress」を選択します。

名前識別子の値：[カスタム属性] で作成した項目を選択します。

カスタム属性については本章「ROBOT ID の設定」の「カスタム属性を作成する」をご参照ください。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

2-4 証明書のダウンロードを行う



1. ［SAML 設定］タブをクリックします。



2. 前項「SAML 設定を行う」で作成した SAML 設定の名前をクリックします。

3. 「証明書のダウンロード」欄にある「Base 64 encoded X.509(.cer)形式」をクリックしてダウンロードします。
   ダウンロードした証明書ファイルは次項「Evernote の設定」の「Evernote の SSO 設定を行う」で利用します。

POINT

証明書の有効期限が過ぎている場合は「再発行」をクリックしてから証明書をダウンロードしてください。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

ROBOT ID × Evernote SSO 設定

POINT

「SSO 利用時の URL」に記載されている URL は、次項「Evernote の設定」の「SSO 設定を行う」で利用します。

SAML設定一覧　新規作成

有効	名前	ACS URL	SSO利用時のURL	証明書の有効期限	削除
ON	Evernote	https://www.evernote.com/SamlConsumer.action	https://robotid.jp/idaas/f/saml2/＊＊＊＊＊/evernote	2025/09/22	削除

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

■3 Evernote の設定

Evernote にて、ROBOT ID と連携するための SSO 設定を行います。設定は Evernote の管理者権限アカウントからのみ実施可能です。

3-1 SSO 設定を行う

Evernote の SSO 設定にて ROBOT ID の設定を行います。
SSO 設定について詳しくは Evernote の操作マニュアルも併せてご参照ください。

1. アカウント名をクリックし、展開されたメニューから「管理コンソール」をクリックします。

2. 「シングルサインオン (SSO)」をクリックします。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.

ROBOT ID × Evernote SSO 設定

3. 以下の情報を設定して［保存＆有効化］をクリックします。

以下の項目は ROBOT ID との連携において必須となる項目です。

SAML HTTP リクエスト URL：ROBOT ID に表示されている「SSO 利用時の URL」を入力します。詳しくは第 2 章「ROBOT ID の設定」の「SAML 設定を行う」をご参照ください。

X.509 証明書：ROBOT ID でダウンロードした証明書ファイルをテキストエディタ等で開き、内容をコピーして貼り付けます。証明書のダウンロードについては第 2 章「ROBOT ID の設定」の「証明書のダウンロードを行う」をご参照ください。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.